



目 录


功能简介.....	3
支持的设备.....	4
安装、注册.....	4
与ZLauncher的兼容性	4
使用指南.....	5
弹出菜单.....	5
建立新菜单.....	6
编辑与修改菜单.....	7
调整按钮/菜单项.....	7
新建工具条.....	7
新建按钮.....	7
新建菜单项.....	8
共享你的菜单.....	10
多菜单应用.....	11
参数设置.....	11
Trigger.....	11
Advanced	12
主题设置.....	12
如何使用快速定位.....	13
注意事项.....	13
最新升级.....	14
许可声明.....	14
联络方式.....	14

功能简介

Launch-Anywhere 让你的 Palm 拥有像 Windows 的开始菜单，通过它你可以快速地切换程序，完成一系列复杂的工作。

Main Feature:

- 可以在任何地方弹出菜单。
- 菜单的内容可以包括：程序，DA，控制台程序，插件，系统信息项，功能项等等。
- 可以选择多种方式弹出菜单，CommandBar，Hard Button 等。
- 不同的程序可以使用不同的菜单。
- 可以共享菜单给你的朋友。
- 支持主题，背景，图标库，声音特效。
- 支持半透效果。
- 支持左右手习惯。
- 可以运行 ZLauncher 的插件。
- 支持多种字体，如：阴影，轮廓等。
- 支持多级菜单。
- 支持快捷键。
- 支持长按执行设定的程序。
- 直观易用的图形操作界面。



支持的设备

- 最低系统要求：
Palm OS 5.0
- 支持颜色：灰度机器（4 位以上）、8 位、16 位，不支持单色。
- 关于分辨率的支持：
Sony Hi-Res (320x320)
Sony Hi-Res+ (320x480)
Palm Hi-Res (320x320, 320x480)
Palm Standard (160x160)

安装、注册

- 安装：将压缩包中的 LAInstall.prc 文件解压出来后，同步到 Palm 中然后运行它选择“安装”即可完成安装。
- 注册：
步骤 1：进入 Launch-Anywhere。在 *Options* 菜单中选 *About/Register*。
步骤 2：在弹出的对话框中选 **Register** 按钮。
步骤 3：在 **Registration Code** 一栏输入注册码。
步骤 4：点 **Register** 按钮。如果注册码正确输入无误，会有一个对话框提示注册成功。

与 ZLauncher 的兼容性

可以使用 ZLauncher 的背景、声音、图标库文件。

使用指南

弹出菜单

Preference

Trigger

Advanced

☐ None

☐ Command bar

☒ Hard button press

Select the button

☐ Long press

Key: Hard2

☒ Screen stroke

Select the stroke

OK

Cancel

你可以有多种方式弹出菜单：

- 通过 Command Bar，程序会在 CommandBar 中添加一个弹出菜单的图标。

...
- 通过 HardButton，你可以选择任何一个按钮作为弹出菜单的快捷键。本程序默认使用 HardButton 2。
- 通过 Screen stroke，只需要在屏幕上画一条线就可以启动菜单。


Note: 如果选择使用 HardButton 来弹出菜单，本程序将一直占用你选择的按钮。

建立新菜单

<div><div>Launch-Anywhere</div><div>LADefault-Palm-Hi</div><div><div>New</div><div>Edit</div><div>Delete</div><div>Rename</div><div>Set As Default</div><div>Application List</div></div></div>	<p>在程序的主界面选择“New”按钮，在弹出的对话框中输入新菜单的名字注意不要重名，然后选择“OK”按钮，进入菜单编辑界面。</p>
<div><div>Menu Designer</div><div><div>12/7 11:56 am 6.6M 100%</div><div>Application</div><div>Advanced</div><div>Min Width: 0 0 ~ 160</div><div>Focus: ▼ Last used</div><div><div>OK</div><div>Cancel</div></div></div></div>	<p>菜单高级设置</p> <p>Min Width: 菜单的最小宽度，通过这个设置可以防止菜单太窄，不美观。</p> <p>Focus： 焦点类型：</p> <ul style="list-style-type: none">Fixed – 固定在某一个菜单项上。Frequent – 在最常使用的菜单项上。Last used – 在上一次使用的菜单项上。First – 在菜单的第一条菜单项上。Last – 在菜单的最后一菜单项上。

编辑与修改菜单

<p>Menu Designer</p> 	<p>调整按钮/菜单项</p> <p>你可以通过拖动操作调整按钮/菜单项的位置。</p> <p>各按钮的功能：</p> <p>NewBt.：新建一个按钮到当前的工具条上。</p> <p>NewItem：新建一个菜单项。</p> <p>Edit：编辑当前选定的按钮或菜单项。</p> <p>Delete：删除当前选定的按钮或菜单项。</p> <p>Save：保存菜单并返回主界面。</p> <p>Cancel：取消修改并返回主界面。</p>
<p>Menu Designer</p> 	<p>新建工具条</p> <p>工具条是专门用来放置按钮的地方，通过菜单“New Toolbar”新建一个工具条。</p> <p>Height：工具条的高度，一般使用默认的高度就可以了。</p> <p>Focus：焦点类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> Fixed – 固定在某一个按钮上。 Frequent – 在最常使用的按钮上。 Last used – 在上一次使用的按钮上。 First – 工具条上的第一个按钮。 Last – 工具条上的最后一个按钮。
<p>New Button</p> <p>Button Type:</p> <p>Large Small</p> <p>Function</p> <ul style="list-style-type: none"> Toggle Status Application Bar Card App DA Panel Plugin Phone Dial URL Link Splitter Padding Special Submenu <p>Done</p>	<p>新建按钮</p> <p>在这里你可以选择你需要的功能。具体请看这里，你可以选择使用大图标/小图标，新建的按钮会插入到你选定的工具中。</p> <p>Note：当你选择大图标时，你必须保证工具有适合的高度，一般使用 25 个像素。</p>



以下是各种你可以使用的菜单项/按钮：

- Function
 - Command Bar – 弹出系统的命令条。
 - Home – 返回 Launcher 界面。
 - Backlight – 调整背光亮度。
 - Find Dialog – 显示 Find 功能对话框。
 - Power Off – 关闭屏幕。
 - Soft Reset – 重启系统。
 - Contrast – 设置屏幕对比度。(只在 Treo600 中有效)
 - Lock & Off – 关闭屏幕并锁定系统。
 - Hotsync – 通过底座进行同步。
 - Hotsync M. – 通过调制解调器进行同步。
 - Menu – 弹出当前程序的菜单。
 - ABC Keyboard – 弹出字母键盘。
 - 123 Keyboard – 弹出数字键盘。
 - Graffiti – 弹出手写区说明文档。
 - Reminders – 弹出系统Alarm 对话框。

- Copy – 复制当前选定的文本。
- Cut – 剪切当前选定的文本。
- Paste – 把剪贴板中的内容粘贴到当前的文本框中。
- Toggle – 以下是各种开关功能：
 - Beam Receive – 切换 "红外接送" 开关。
 - Auto-Off – 切换 "自动关机" 开关。
 - System Sound – 打开/关闭 "系统声音"。
 - Bluetooth – 切换蓝牙的状态。
 - Network – 切换网络连接开/关。
- Status – 以下是一些用来显示系统信息的菜单项：
 - Time – 显示当前的时间。
 - Date – 显示当前的日期。
 - Memory – 显示当前的剩余内存大小。
 - Battery – 显示当前的电量。
 - Signal – 显示当前的电话信号量。
 - Card Info – 显示扩展卡的剩余空间。
 - User Name – 显示当前机器的用户名。
- Application – 启动一个程序。你可以选择已安装在内存的所有程序。
- Card Application – 启动一个卡上程序。你可以选择已安装在Palm/Launcher 目录下的所有程序。
- DA – 直接启动内存中的DA。
- Panel – 用于运行 Preferences 程序。
- Plugin – ZLauncher 的Plugin 程序，如 : ZLToday。
- Phone Dial -拨打指定的电话号码。
- URL – 调用WEB浏览器打开指定的URL。
- Splitter – 用于对菜单项进行分隔。
- Padding – 用于填充占位置，不会有东西显示。
- Special – 以下是一些用于实现特殊功能的菜单项：
 - Recent Application – 运行最近使用的程序。你可以把多个这种类型的菜单项

放在你的菜单，形成一个最近使用的程序列表。

- Frequent app – 常用程序。
- Recent DA – 最近使用的 DA。
- Frequent DA – 常用的DA。
- Recent Phone – 最近拨打的电话。
- Frequent Phone – 经常拨打的电话。
- Recent SMS – 最近发送的 SMS。
- Frequent SMS – 经常发送的 SMS。
- Recent Mail – 最近发送的 Mail。
- Frequent Mail – 经常发送的 Mail。
- Submenu - 嵌套一个子菜单。
 - Custom - 自定义的子菜单，可以根据你的需要给子菜单添加不同的功能。
 - Application - 系统 Launcher 的分类。
 - ZLauncher Tabs - ZLauncher 的分页数据。
 - Address - 地址本的数据。
 - Memo - 记事本的数据。

共享你的菜单

Menu	Options
New	/N
Edit	/E
Delete	/D
Rename	/R
Beam	/B
<hr/>	
Set As Default	/S
Application List	/L

选择你要发送的菜单，然后选择主菜单的“Beam”发送给你的朋友。

New

Edit

Delete

Rename

Set As Default

Application List

多菜单应用

Application List

Address	Default
Applications	Default
Calc	Default
Card Info	Default
LAIInstaller	Default
Launch-Anywhere	Default
Memo Pad	for_edit_text
Note Pad	Default
Palm Insider Pro	-----
Photos	for_edit_text

OK

Cancel

Disable

Default

for_edit_text

你可以为不同的程序指定不同的菜单。

- 首先建立一个新菜单并按你的需要编辑它。
- 进入“Application List”界面把新建的菜单分配给你要使用的程序。
- 按“OK”保存设置。

参数设置

Preference

Trigger

Advanced

☐ None

☐ Command bar

☒ Hard button press

Select the button

☐ Long press

Key: Hard2

☒ Screen stroke


Select the stroke

OK


Cancel



Trigger

设置菜单的弹出方式，具体请参考[弹出菜单](#)。



主题设置



	<p>可以使用 ZLauncher 的 Iconset 替换图标，使一些系统图标更个性化。</p>
	<p>可以使用 ZLauncher 的声音效果，使你的菜单更生动。</p>

如何使用快速定位

Launch-Anywhere 具有全名称逐渐对应搜索功能。如果你要找"WEB"这个程序，你可以先输入"W" 这时菜单将定位到以"W"开头的程序，再输入"E" 则定位到以"WE"开头的程序，最后输入"B" 目标就找到了。

注意事项

- 本程序不能在卡上运行。
- 如果要把本程序发送到别的机器，必须是发送安装文件，否则会发送不成功。
- 本程序不会备份到 PC 端 Palm Desktop 的 Backup 目录。
- 如要使用插件最好是下载最新的版本以免有兼容问题。

- 如果你当前正在使用的程序的 UI 是 256 色的弹出 Launcher-Anywhere 菜单时画面可能会比较粗糙，这是正常的。

最新升级

1.1 – 8/2/2007

1. 支持使用扩展卡上的 IconSet, back image, theme, sound。

扩展卡上的 IconSet, back image, theme, sound 需要放在 "/Palm/Programs/Launch-Anywhere" 目录下。IconSet, back image, sound 同时也可以放在 ZLauncher 的目录。

注意：使用扩展卡上的 IconSet, back image, theme, sound, Launch-Anywhere 的速度会稍微慢一些。

2. 在菜单 List 界面增加了“Copy”，复制菜单 profile
3. 隐藏的程序不再显示在最近运行的程序列表中。
4. 原先的安装程序会覆盖同名的已经存在的菜单 profile，现在修改成不覆盖。
5. 其他的一些更新、改进和错误修正。

1.0 – 12/21/2006 首次发布

许可声明

本软件为共享软件，大家可以免费试用和自由传播本软件，但不得擅自修改以及用于商业或违法目的。

我们对用户使用本软件所产生的数据丢失和损害以及一切其它后果不负任何责任。

如果您使用了本软件，那您就被认为接受了以上声明。

如果用于商业目的团体或者个人，请与我们联系。

您可以免费试用 Launch-Anywhere 15 天。

联络方式

如果有任何问题和建议，请联络我们。多谢！

广州掌者科技有限公司

广州掌者科技有限公司版权所有